

TA720をご使用の場合の注意事項

TA720の測定データを取り込む場合、TA720のROMバージョンが「1.02」以上である必要があります。ROMバージョンは、TA720本体の[Utility]キーを押し、[Version]で表示される[Version Information]ダイアログボックスでご確認できます。

ROMバージョンが「1.01」であった場合は、下記に従い、付属のTA720ファームウェアのバージョンアップ用フロッピーディスクによりTA720本体のファームウェアバージョンアップを行ってからご使用ください。

注 意

- バージョンアップ動作中に、TA720の電源を切ると、TA720が起動できなくなる恐れがあります。
- 下記の操作を行ったあと、TA720が起動できなくなったり、動作が異常になった場合は、お問い合わせ先にご連絡ください。

■ TA720本体のファームウェアのバージョンアップ手順

操作前の準備

- ・ 現在ご使用中の設定情報を残しておきたい場合は、お手持ちのフロッピーディスクまたはPCカードに設定情報を保存してください。保存操作は、TA720のユーザーズマニュアル(IM 7045 10-01)の11.4節をご覧ください。
- ・ TA720本体の内蔵メモリに設定情報をストアしていてその設定情報を保存したい場合は、設定情報をリコール後、フロッピーディスクまたはPCカードに設定情報を保存してください。設定情報のリコール操作は、TA720のユーザーズマニュアルの10.2節、設定情報の保存操作は、11.4節をご覧ください。

1. 電源を切った状態で、TA720本体に付属のフロッピーディスクをドライブに挿入します。
2. [SHIFT]キーを押しながら電源を投入します。
TA720本体のバージョンアップが自動的に始まります。
画面上に「success」が表示されるまで電源を切らずお待ちください。
3. 一度TA720本体の電源を切り、再度、[RESET]キーを押しながら電源を投入します。
4. TA720本体の[Utility]キーを押し、[Version]で表示される[Version Information]ダイアログボックスでROMバージョンが「1.02」以上になっていることを確認します。

Note

フロッピーディスクまたはPCカードに保存した設定情報を呼び出す操作は、TA720のユーザーズマニュアルの11.4節をご覧ください。